
Application Android Nexus^{MD} Pro

Guide de l'utilisateur




Qu'est-ce que Nexus^{MD}Pro?

Nexus^{MD}Pro est conçu pour faciliter aux propriétaires et gestionnaires de bâtiment la maintenance et les tests de l'éclairage de secours, leur évitant d'avoir à vérifier visuellement la performance de chaque unité ou de perturber l'alimentation électrique.

Toutes les fonctions peuvent être gérées à distance, conférant aux propriétaires et gestionnaires de bâtiment une entière maîtrise du système, peu importe où ils se trouvent, lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Ouverture de session


- 1 Ouvrir une session à l'aide de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe.



A mobile application login screen. At the top left, there is a red horizontal line above the word "Login" in a bold, black, sans-serif font. Below the title, there are two input fields: the first is labeled "Username" and the second is labeled "Password". Both labels are in a smaller, gray font. Below the input fields is a large, black, rounded rectangular button with the text "LOG IN" in white, uppercase letters. Underneath the button, there are two links: "Forgot password" and "Sign up", both in a smaller, black font. At the bottom of the screen, there is a light gray bar containing three icons: a hamburger menu icon (three vertical lines), a home icon (a circle), and a back arrow icon (a left-pointing chevron).


Menu de défilement de gauche

- 2 Visionner tous les appareils sur lesquels des problèmes sont décelés et tous les tests à venir.



Menu principal

3 Au bas de l'application : les onglets accueil, appareils, configuration et rapports.




Page des appareils

- 4 Visionner tous les appareils défectueux et fonctionnels en mode liste ou carte.




5 Vue cartographique




Configuration

- 6 Tests** : Afficher les tests à venir au calendrier et créer des tests.
- Groupes** : Assigner les appareils à différents groupes en fonction de la catégorie ou du calendrier de tests.
- Appareil** : Ajouter un nouvel appareil à votre système.
- Gestion des propriétés** : Vue d'ensemble de votre organisation.
- Gestion de l'organisation** : Information générale à propos de votre organisation.
- Gestion des utilisateurs** : Inviter des utilisateurs de l'organisation ou supprimer leurs noms.



Rapports

- 7 Résultats des tests** : Pour obtenir les résultats des tests mensuels et annuels.
- Pièces à commander** : Liste des pièces de rechange pour tous unités défectueux.
- Instructions de travail** : Étapes préliminaires pour réparer ou diagnostiquer un appareil défectueux.
- Historique de maintenance** : Quels appareils ont été réparés et quand.
- Appareils hors ligne** : Appareils qui sont actuellement non fonctionnels.
- Localisation des appareils** : Où les appareils sont situés.



Mise à jour de l'application


- 8** Vous pouvez automatiquement mettre à jour votre application Nexus Pro en activant tout simplement la fonction mises à jour automatiques sur votre appareil Android.

Veuillez-vous reporter au lien ci-dessous pour activer ou désactiver les mises à jour de l'application. <https://support.google.com/googleplay/answer/113412?hl=fr-CA>


Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques et choisir de procéder manuellement. Ou vous pouvez activer la fonction mises à jour automatiques et ainsi éviter d'avoir à le faire manuellement pour chaque application.

Mise à jour des appareils


- 9** Pour effectuer une mise à jour des microprogrammes des appareils, veuillez-vous reporter à l'onglet « Configuration » de l'application et cliquer sur « Appareils ».
- Veuillez noter que vous devez être près de l'appareil afin que la communication Bluetooth soit activée et que la mise à jour du microprogramme de l'appareil soit complété.**



- 10** Sélectionner un appareil à la fois. Veuillez noter que tous les appareils de votre organisation devront être mis à jour individuellement.



- 11** Après avoir sélectionné l'appareil, cliquer sur « Mise à jour du logiciel ».



- 12** Cliquer sur le bouton « Télécharger et installer ».

Une fenêtre surgissante s'ouvrira affichant le pourcentage de mise à jour atteint. 100 % indique que la mise à jour de l'appareil est achevée. Vous pouvez alors passer au prochain appareil.





ABB Électrification Canada SRI

1811 boulevard Hymus
Dorval, Québec, Canada
H9P 1J5

Soutien technique et à la clientèle
1-800-435-7365

nexus-info@us.abb.com
www.nexus-system.com